


Configurare la rete per l'accesso a internet con windows XP e antenna router Ver@dsl

Dal menu start, cliccare con il destro sulla voce "Risorse di rete" quindi su "Proprietà",




Selezionate l'Icona "Connessione alla rete locale(LAN)" o "Ver@dsl", fare click con il tasto destro, quindi fare nuovamente click sulla voce "Proprietà"del menù a tendina



Selezionate la voce "Protocollo Internet (TCP-IP)" e quindi cliccate sul pulsante "Proprietà"

Nel caso abbiate windows vista o windows seven Selezionate la voce "Protocollo Internet versione 4 (TCP/Ipv4)" e quindi cliccate sul pulsante "Proprietà"



Configurazione di un indirizzo IP fisso

Se vogliamo reindirizzare (aprire) delle porte ad esempio per emule o altri programmi dobbiamo impostare un indirizzo ip fisso al nostro computer, tale indirizzo dovrà successivamente essere comunicato a veradsl assieme alle porte da aprire.

Clicchiamo su "UTILIZZA IL SEGUENTE INDIRIZZO IP". Come indirizzo IP useremo 192.168.0.X, dove X rappresenta un numero qualsiasi da 21 a 255.

L'importante è che NON DEVONO ESISTERE 2 COMPUTER CON LO STESSO NUMERO FINALE COLLEGATI ALLA STESSA RETE.

Quindi imposteremo 192.168.0.**20** al primo computer, 192.168.0.**21** al secondo computer, 192.168.0.**22** al terzo computer, e così via.


Per tutti i computer, invece, imposteremo i valori

Subnet mask: 255.255.0.0

Gateway predefinito : 192.168.0.1

Server DNS preferito: 83.216.184.131

Server DNS secondario: 83.216.184.132



Configurazione di un indirizzo IP automatico (dinamico)

Se non abbiamo la necessità di avere un indirizzo IP fisso possiamo lasciare che il computer lo acquisisca direttamente dal router all'interno dell'antenna cliccando nella finestra delle Proprietà su "Ottieni automaticamente un indirizzo IP" e su "Ottieni indirizzo server DNS automaticamente".

Ricordiamo che con questo tipo di configurazione non è possibile reindirizzare (aprire) alcun tipo di porta.

Terminata la configurazione degli indirizzi fare click sul pulsante "OK" in basso a destra.

Le porte

Le porte nel router Veradsl possono essere aperte solamente da remoto e unicamente dai tecnici autorizzati Veradsl. La richiesta di apertura deve essere fatta tramite mail all'indirizzo info@veradsl.it dopo aver impostato il computer come segue:

Come prima cosa dobbiamo impostare un indirizzo ip fisso al nostro computer (vedi paragrafo precedente), e successivamente comunicare a veradsl i seguenti parametri via mail:

Porte da aprire es: (4662,4672)

Tipo di protocollo su cui aprire ogni porta es: (TCP o UDP)

Indirizzo ip del computer che abbiamo manualmente impostato es: (192.168.0.20)

Un classico esempio sono le porte di emule: TCP 4662 e UDP 4672 indirizzate solitamente sul pc con ip 192.168.0.20

E' importante comunicare ai tecnici tutti i parametri perchè possano reindirizzare correttamente le porte sul vostro PC.

Grazie per averci Scelto

Lo Staff

